

UTF-8 — в терминале и оболочке

1. Добавляем в файл */boot/loader.conf*

```
kern.vty=vt
```

2. Добавляем в файл */etc/rc.conf* способ переключения раскладки в консоли клавишами CTRL+SHIFT

```
keymap="ru.win"
```

3. Проверяем тип консоли в файле */etc/ttys*, должно быть *xterm*

```
ttyv0  "/usr/libexec/getty Pc" xterm on secure
```

4. Редактируем класс «*ruussian*» в файле */etc/login.conf*, должно получиться следующее:

```
ruussian|Russian Users Accounts:\
    :charset=UTF-8:\
    :lang=ru_RU.UTF-8:\
    :tc=default:
```

5. Обновляем */etc/login.conf.db* командой:

```
cap_mkdb /etc/login.conf
```

6. Локализуем shell, я использую *tcsh*, для него редактируем файл *~/.cshrc*, добавив в него две следующие строки:

```
setenv LANG ru_RU.UTF-8
setenv MM_CHARSET UTF-8
```

7. Пользователю необходимо прописать класс *ruussian*, командой:

```
pw user mod user_name -L ruussian
```

где ***user_name*** — имя пользователя

При создании нового пользователя можно сразу прописать нужный нам класс командой

```
pw useradd user_name -L russian
```

8. Перезагрузка

```
init 6
```