

Roundcube

1. Устанавливаем roundcube из портов

```
/usr/ports/mail/roundcube/
```

2. Создать через phpmyadmin БД roundcubemail с полным доступом пользователю roundcube

3. Вставляем в конф файл апача в самый низ или в ./includes/

```
Alias /rmail "/usr/local/www/roundcube/"
<Directory /usr/local/www/roundcube>
    DirectoryIndex index.php
    AllowOverride None
    Options -ExecCGI +FollowSymLinks
    Require all granted
</Directory>
```

4. Меняем данные в ./config/

```
$config['enable_installer'] = true; // После настройки
закомментировать
$config['db_dsnw'] = 'mysql://user:password@localhost/BD';
                        //$config['db_dsnw'] =
'mysql://roundcube:aqlwsxde3@localhost/roundcubemail';
$config['imap_auth_type'] = 'PLAIN'; // Если нет SMTP-
аутентификации ставим PLAIN (иначе не будет работать)
$config['product_name'] = 'Web Mail Imp';
```

Можно включить полезный плагин

```
// -----
// PLUGINS
// -----
// List of active plugins (in plugins/ directory)
$config['plugins'] = array('additional_message_headers');
```

Также необходимо создать конфигурационный файл модуля – *config.inc.php* и поместить его в каталог плагина *additional_message_headers*. Содержимое *config.inc.php* такое:

```
<?php
$rcmail_config['additional_message_headers']['X-Remote-
Browser'] = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
$rcmail_config['additional_message_headers']['X-Originating-
IP'] = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$rcmail_config['additional_message_headers']['X-RoundCube-
Server'] = $_SERVER['SERVER_ADDR'];
?>
```

Теперь в письмах, при просмотре заголовков можно обнаружить такие записи:

```
X-Remote-Browser: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
X-Originating-IP: 192.168.36.12
X-RoundCube-Server: 192.168.36.160
```

5. По ссылке заходим

<http://192.168.36.160/rmail/installer/index.php>

Желательно поменять `timezone` в `/usr/local/etc/php.ini`

```
date.timezone = Europe/Kiev
```

6. Обратите внимание: доступ через веб-сайт к каталогу `config` должен быть **запрещен!**. Для этого надо в конфиге Apache изменить `"AllowOverride None"` на `"AllowOverride All"`, чтобы файл `.htaccess`, поставляемый вместе с Roundcube, заработал.