

robocopy – backup средствами Windows

Создаем бат файл *backup.bat* на диске (у меня на E:_bin\) с таким содержанием:

```
@echo off
chcp 1251
robocopy.exe D:\Vvod_Z E:\tmp /mir /log:E:\tmp\backup.log
```

где D:\Vvod_Z - что копируем,
E:\tmp - куда копируем и лог-файл

Потом Администрирование – > Планировщик заданий (Task Scheduler)

Или,

Win + R
shell:startup

добавить ярлык скрипта.

Еще пример.

```
@echo off
set date_=%date:/=-%
set source=D:\source
set dest=\\192.168.36.97\Big_hall\%date_%
REM set dest=E:\dest\%date_%
mkdir %dest%
robocopy "%source%" "%dest%" /E
@echo on
```

создается на удаленной машине директория dest с текущей датой вида число.месяц.год

```
robocopy \\testnode1\C$\source\ \\testnode2\c$\dest\ *.txt
/MIR /COPYALL /Z /B /J /R:3 /W:1 /REG /TEE
```

/LOG+:%appdata%\robocopy.log

- \\testnode1\C\$\source\ – исходный каталог, откуда копируются файлы
- \\testnode2\C\$\dest\ – каталог назначения, куда скопируются файлы
- *.txt – фильтр файлов. Синхронизируются только .txt файл и директории.
- /MIR – полное зеркалирование данных в source и dest директориях. **Файлы, удаленные из source директории или не присутствующие в ней, также будут удалены из dest.** Если вы хотите, чтобы удаленные из source файлы оставались в dest, то поменяйте параметр /MIR на /E
- /COPYALL – копирует всю информацию о файле (Атрибуты, параметры безопасности и т.д.). Как альтернатива, можно применять флаг /COPY:DT для копирования timestamp, а не всей информации. /COPYALL **требует прав администратора**
- /Z – robocopy продолжит копирование файла при обрыве. Полезно при копировании больших файлов (неплохая альтернатива [копированию файлов по BITS](#))
- /B – позволяет robocopy избегать ошибки access denied error. В этом режиме robocopy игнорирует все права на файлы, которые могли бы помешать прочитать/записать файл. Этот режим **требует прав администратора** либо участие в группе Операторы архива
- /J – Копирование без буфера (файлового кэша, оперативной памяти). Эффективно для больших файлов.
- /R:3 – количество попыток скопировать недоступный файл. Значение по умолчанию – миллион, поэтому необходимо его сменить.
- /W:1 – секунды между попытками скопировать недоступный файл. Значение по умолчанию – 30 секунд.
- /REG – сохранить текущие значения ключей /R и /W в реестр как стандартные, для будущих вызовов robocopy.
- /TEE – разделение вывода работы команды и в лог файл, и в консоль. При фоновом вызове robocopy (например, из планировщика задача) этот параметр можно убрать, оставив

только /LOG

- /LOG – путь к файлу лога

Обратите внимание на ключ **/Z** даже если вы копируете небольшие файлы по устойчивому каналу. Он не несёт дополнительных расходов при использовании, но в случае обрыва, вы сможете продолжить копирование просто повторно запустив скрипт.

<https://winitpro.ru/index.php/2020/05/13/robocopy-sinxronizaciya-i-rezervnoe-kopirovanie-fajlov/>