

Postfix: смена адреса From для писем root@hostname

При получении писем с сервера, различных логов и прочей служебной информации, в поле From: указывался адрес:

```
Charlie Root <root@hostname.domain.org.ua>
```

Что бы изменить его – выполним следующие действия.

В файл конфигурации сервера **Postfix** добавляем строку:

```
sender_canonical_maps = hash:/usr/local/etc/postfix/generic
```

Теперь создаём файл */usr/local/etc/postfix/generic* и в него добавляем строку:

```
root@hostname.new_mydomain.org.ua mainaddress@mydomain.kiev.ua
```

Где *mainaddress@mydomain.kiev.ua* – адрес, который должен устанавливаться в поле From:.

Теперь выполняем:

```
# postmap /usr/local/etc/postfix/generic
```

И даём команду серверу **Postfix** перечитать конфигурационный файл:

```
# service postfix reload
```

Теперь, в письмах с сервера в поле From: будет указываться:

```
Jun 22 11:31:11 mail postfix/qmgr[81428]: 2A78E3010E0E:  
from=<info@tst-amo.net.ua>, size=1315, nrcpt=1 (queue active)
```

И напоследок – пример простого скрипта для отправки почты с сервера, из-за которого и возникла необходимость изменить поле From:, т.к. мобильный оператор не принимал письма с обратным адресом типа *root@hostname.domain.org.ua*:

```
#!/usr/local/bin/bash
# Script to send a email
```

```
# Тема письма
SUBJECT=»Subject here«
```

```
# Адрес получателя
EMAIL=»recipient@address.here«
```

```
#Файл, который будет содержать текст,
#который позже будет вставлен в тело письма
EMAILMESSAGE=»/tmp/message.txt»
```

```
#Текст, который должен быть добавлен в письмо.
#Первая строка добавляется с помощью >
#Последующие – с помощью >>
echo «Message text here» > $EMAILMESSAGE
```

```
#Отправка письма с помощью /bin/mail
mail -s «$SUBJECT» «$EMAIL» < $EMAILMESSAGE
```

[Postfix: смена адреса From для писем root@hostname](#)