

# Windows XP, 7, 8, 10 – сброс пароля пользователя

Если user забыл свой пароль, а учетная запись Администратора не отключена и без пароля (что в основном так и есть), то сброс пароля сводится к цепочке простых действий:

- на экране приветствия ДВАЖДЫ нажать Ctrl + Alt + Del
- в появившемся окне логина ввести Администратор (для русской версии или Administrator для английской) и нажать Enter (если нет пароля), если есть пароль вводим его
- далее – ПМ на Мой компьютер → управление → учетные записи пользователей → выбрать нужную учетку и поменять пароль

Перезагружаемся и проверяем.

**Варианты если на Администраторе стоит неизвестный пароль или он отключен.**

## Active@ Password Changer

Грузимся с предварительно записанной на CD или флешку Active@ Password Changer (платная)

- выбираем вариант Search for MS SAM Databases
- выбираем диск
- выбираем учетку
- сбрасываем пароль

**Умеет работать с:**

- ✓ Windows 10
- ✓ Windows 8
- ✓ Windows 7
- ✓ Windows Vista
- ✓ Windows XP

- ✓ Windows Server 2012
- ✓ Windows Server 2008
- ✓ Windows Server 2003

## **ERD Commander 5.0 и старше ( MS DaRT 7.0, 8.0, 8.1, 10 )**

Грузимся с предварительно записанным на CD или флешку ERD Commander (бесплатная)

- выбираем MicroSoft Diagnostic and Recovery Toolset
- выбираем нужную операционную систему
- Мастер изменения паролей → нужный аккаунт → сбрасываем

Главное отличие DaRT 10 – это то, что вместо отдельных пакетов DaRT для каждой из ОС Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1 и Windows 10 можно использовать один и тот же загрузочный образ, разрядность которого (32 или 64) должна соответствовать разрядности Windows, с которой предстоит работать. А для обеспечения возможности работы еще и с Windows XP / 2000 достаточно наличие ERDC 2005/2008 или MS DaRT 5.

[Скачать образ DaRT 5.0](#) – для работы с операционными системами Windows 2000/XP, приблизительно 197Мб.

[Скачать образ DaRT 10.0](#) – для работы с операционными системами Windows Vista/7/8.x/10, приблизительно 556Мб.

Оптимальным решением будет создание мультизагрузочной флэшки с возможностью выбора нужного DaRT при загрузке, и включающей дополнительные инструменты для диагностики и восстановления системы.

*Если при загрузке MS DaRT 10 не обнаруживает установленную ОС Windows, то либо неверно выбрана разрядность DaRT (должна соответствовать разрядности системы – 32 или 64), либо поврежден системный раздел диска.*

<https://ab57.ru/erdc.html#id6>